



Последовательность настройки rptr-соединения в Windows 7.

Шаг 1 - зададим IP-адрес для сетевой платы, установленной на вашем компьютере.


Для этого нажимаем правую кнопку мыши на значке «Центра управления сетями» - в нижнем правом углу значок в виде двух компьютеров. Выбираем пункт «**Центр управления сетями и общим доступом**».




В левой части появившегося окна выбрать «**Изменение параметров адаптера**»:




В появившемся списке сетевых подключений выбрать **«Подключение по локальной сети»**
Нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать пункт **«Свойства»**



В списке компонентов, используемых данным подключением, выбрать **«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)»** и нажать кнопку **«Свойства»**:




В появившемся окне ввести значения IP-адреса, маски, шлюза и DNS-сервера, выданные Вам оператором связи (указаны в договоре):



Нажать кнопку «ОК», затем еще раз «ОК», после чего на экране должно остаться окно «Управление сетевыми подключениями». Проверьте, чтобы «Подключение по локальной сети» было подключено.

Для этого нажмите на «Подключении по локальной сети» правую кнопку мыши.




Если самым верхним пунктом появившегося меню является пункт «Отключить», значит подключение включено и ничего менять не надо.

Если самым верхним пунктом появившегося меню является пункт «Включить», значит подключение отключено и надо нажать на самый верхний пункт этого меню - «Включить».


Теперь ваше подключение по локальной сети настроено и включено.

Шаг 2 - настроим VPN-подключение к серверу оператора.


В окне «**Центр управления сетями и общим доступом**» выбираем пункт «**Настройка нового подключения или сети**»:




Выбираем вариант подключения – «Подключение к рабочему месту» и нажимаем кнопку «Далее»:




Выбираем «Использовать мое подключение к Интернету»




Выбираем пункт «Отложить настройку подключения к Интернету»:



В появившемся окне указываем в поле «Адрес в интернет» vpn-сервер оператора - **vpn.atlint.ru**, а в поле «Имя местоназначения» указываем название подключения, например «**Интернет**» и нажимаем кнопку «Далее».:



Вводим «**Пользователь**» и «**Пароль**», указанные в договоре:



Подключение к рабочему месту

Введите имя пользователя и пароль

Пользователь:


Пароль:

Отображать вводимые знаки

Запомнить этот пароль


Домен (не обязательно):

При необходимости можно установить флажки «**Отображать вводимые знаки**» (для самоконтроля правильности ввода пароля) и «**Запомнить этот пароль**» (для того, чтобы не вводить пароль каждый раз при подключении к сети интернет). Нажимаем кнопку «**Создать**». Подключение создано:




Подключение к рабочему месту

Подключение готово к использованию




Прежде чем продолжить, необходимо установить подключение к Интернету.

Теперь, чтобы подключиться к интернет, в списке сетевых подключений выбираем только что созданное подключение и дважды щелкаем по нему левой кнопкой мыши. В появившемся окне проверяем введенные данные в полях «**Пользователь**» и «**Пароль**» и нажимаем кнопку «**Свойства**»:




В появившемся окне выбираем закладку «**Безопасность**», в разделе «**Шифрование данных**» выбираем «**Необязательное**» и нажимаем кнопку «**ОК**»:



VPN-соединение создано и настроено.

Нажимаем кнопку «Подключение»:



После проверки имени и пароля, если все сделано правильно, произойдет подключение к интернет.