



Последовательность настройки rtp-соединения в Windows Vista rus.

Шаг 1 - зададим IP-адрес для сетевой платы, установленной на вашем компьютере.


Для этого нажимаем правую кнопку мыши на значке «Центра управления сетями» - в нижнем правом углу значок в виде двух компьютеров. Выбираем пункт «Центр управления сетями и общим доступом».




В левой части появившегося окна выбрать «Управление сетевыми подключениями»




В появившемся списке сетевых подключений выбрать «Подключение по локальной сети»




Нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать пункт «Свойства»



В списке компонентов, используемых данным подключением, выбрать «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать кнопку «Свойства»:




В появившемся окне ввести значения ip-адреса, маски, шлюза и DNS-сервера, выданные вам оператором связи:



Нажать кнопку «ОК», затем еще раз «ОК», после чего на экране должно остаться окно «Управление сетевыми подключениями»

Проверьте, чтобы «Подключение по локальной сети» было подключено.
Для этого нажмите на «Подключении по локальной сети» правую кнопку мыши.




Если самым верхним пунктом появившегося меню является пункт «Отключить», значит подключение включено и ничего менять не надо.

Если самым верхним пунктом появившегося меню является пункт «Включить», значит подключение отключено и надо нажать на самый верхний пункт этого меню - «Включить».


Теперь ваше подключение по локальной сети настроено и включено.

Шаг 2 - настроим VPN-подключение к серверу оператора.

В окне «Центр управления сетями и общим доступом» выбираем пункт «Установка подключения или сети»:




Вариант подключения – подключение к рабочему месту:




И нажимаем кнопку «Далее»

Выбираем «Использовать мое подключение к интернет»




И далее выбираем внизу окна пункт «Отложить решение»

В появившемся окне указываем в поле «Адрес в интернет» vpn-сервер оператора - **vpn.atlint.ru**:



Нажимаем кнопку «Далее».


Вводим «Пользователь» и «Пароль», указанные в договоре:




При необходимости можно установить флажки «Отображать вводимые знаки» (для самоконтроля правильности ввода пароля) и «Запомнить этот пароль» (для того, чтобы не вводить пароль каждый раз при подключении к сети интернет).

Нажимаем кнопку «Создать».

В появившемся окне проверяем введенные данные в полях «Пользователь» и «Пароль» и нажимаем кнопку «Свойства»:




В появившемся окне выбираем закладку «Безопасность» и снимаем флажок «Требуется шифрование».



Нажимаем кнопку ОК.

VPN-соединение создано и настроено.
Нажимаем кнопку «Подключение»:



После проверки имени и пароля, если все сделано правильно, произойдет подключение к интернет